

Enkel innføring i eTiming langrenn

eTiming - EQ timing system Noname Event Bruker:ASUS2-ARNE 19.02.2018 Dag 1 / 1

14:45:55

Participants

Detali | Liste | Statistikk | Poster | Mellomtider | Alle tider | Etappenavn

Id: 1 Startnr: 14

Fornavn: Ledig Brikke: ☐ Brikke

Etternavn: Startnr

Plass: ☐ Bruk brikketid

Status mld.: Status: Ledig

Tlf/Mail:

Løype: 1 Kjønn: M Født:

Klasse: Gutter 10 år Tid:

Klubb: NOTEAM Starttid: 12:47:22

Kontigent: 2 Mål tid:

Team navn: Slutt tid:

Gymnas: Nettotid:

Renn: Lisens: Reg.runder:

Starheat: ☐ Engangslisens

Mellomtider

Id	Tid	Radiotid nr	Innkost	Endret

Vis liste | Opprett ny | Slett | Lagre | Ny klubb | Ny klasse | Søk | Fis Match | Fis Ny

EQ Timing www.eqtiming.no

Version 4.0.0.750

www.eqtiming.no

Opprette database

Fil – Ny


Legg inn:

Arrangementsnavn – Første start – Velg idrett

Kan opprette klasser automatisk

fra Arrangementstype

Trykke Neste



Database veiviser

MS ACCESS | SQL Server

Arrangementsnavn
Noname Event

Første start **Antall dager**
19.02.2018 12:43:52 1

Idrett **Antall løyper**
Langrenn 001

Arrangemangstype
3-Langrenn Opprett Alle klasser

Database versjon
Standard

Sorteringsrekkefølge
Nor/Dan

Karusell ☐

Emitag / brikker ☒

Historiske data ☐



Poeng regel
Ingen poeng beregning

? Help X Avslutt Neste

Velg område hvor databasen skal lagres. Kan være lurt å opprette et eget området på c:\ hvor de forskjellige arrangementene lagres. F.eks. c:\arr\180219.

Trykk neste. Deretter har du mulighet til å importere deltakere fra et tidligere arrangement.

Trykk neste og basen opprettes.





Bruk venstre menyen som en veiviser for gjennomføring av arrangementet.

I Egenskaper kan det legges inn litt informasjon om arrangementet.

Påmeldinger kan importeres fra sportsadmin, EQ-timing, via excel eller legges inn manuelt. Dersom deltakere hentes ned fra sportsadmin vil klasser opprettes automatisk, hvis det skal legges inn klasser manuelt, bruk modulen Klasser.

Legg inn en kode og navn på klassen.

Velg løype

Dersom det blir brukt forskjellige løyper må du huske på å legge inn riktig løype på klassene og sjekke at løpere har fått riktig løype.

Om det legges inn flere løyper må du ta hensyn til dette når starttidene skal trekkes.

Legg inn Rekkefølge, Ant. pr. startintervall og startintervall.

Om du ønsker at klassen skal starte fra et spesielt tidspunkt kan dette legges inn her.

- 1 Arrangement
 - ... Lag nytt arrangement
 - ... Åpne et annet arrange
 - ... Bytt/Opprett ny dag
 - ... Egenskaper
- 2 Påmeldinger
 - ... Hent fra Sportsadmin
 - ... Importer XML deltager
 - ... Importer fra EQ Timing
 - ... Hent fra Excel
 - ... Registrer klasser
 - ... Registrer deltagere
- 3 Før start
 - ... Fis rutiner
 - ... Trekke startliste
 - ... Brikketildeling
 - ... Skriv startliste
 - ... Skriv starterliste
 - ... Startliste til EQ Timing
 - ... Liste over ledige startnr
 - ... Pakkeliste startnr
 - ... Lisenssjekk
 - ... Tidsstasjoner/mellomti
 - ... Startklokkefil
- 4 Under arrangementet
 - ... Start tidtaking
 - ... Uoffisiell resultatliste
 - ... Ikke fullførte løpere
 - ... Feilliste
 - ... Endre starttider
 - ... Speaker
 - ... EQ Live
 - ... Slett tider
- 5 Etter arrangementet
- 6 Statistikk

Etter at klassene er lagt inn kan deltakere registreres / rettes i deltakerbildet

Fyll inn de gule feltene, de blå vil normal fylles inn når startlisten trekkes.

Participants

Detalj | Liste | Statistikk | Poster | Mellomtider | Alle tider | Etappenname

Id

Fornavn

Etternavn

Tlf/Mail

Løype Kjønn Født

Klasse

Klubb

Kontigent

Team navn

Gymnas

Renn:

Startheat

Startnr

Brikke ☒ Brikke

Plass

Status mld.

Status

Tid

Starttid

Mål tid

Slutt tid

Nettotid

Lisens

Reg.runder

☒ Engangslisens

☒ Bruk brikketid

Vis liste | Opprett ny | Slett | Lagre | Ny klubb | Ny klasse | Søketekst

- 1 Arrangement
 - Lag nytt arrangement
 - Åpne et annet arrange
 - Bytt/Opprett ny dag
 - Egenskaper
- 2 Påmeldinger
 - Hent fra Sportsadmin
 - Importer XML deltager
 - Importer fra EQ Timing
 - Hent fra Excel
 - Registrer klasser
 - Registrer deltagere
- 3 Før start
 - Fis rutiner
 - Trekke startliste
 - Brikketildeling
 - Skriv startliste
 - Skriv starterliste
 - Startliste til EQ Timing
 - Liste over ledige startnr
 - Pakkliste startnr
 - Lisenssjekk
 - Tidsstasjoner/mellomti
 - Startklokkefil
- 4 Under arrangementet
 - Start tidtaking
 - Uoffisiell resultatliste
 - Ikke fullførte løpere
 - Feilliste
 - Endre starttider
 - Speaker
 - EQ Live
 - Slett tider
- 5 Etter arrangementet
- 6 Statistikk

Før start:

Før startliste skal trekkes: Sett riktig rekkefølge på klassene. Legg inn hvor mange ledige du ønsker i hver klasse. Sett opp riktig startintervall. Sett opp starttid på første klasse.

Trykk på Trekke startliste, du vil få et varsel om flere klasser har samme rekkefølge, rett disse.

Trykk neste på Seedingsgrunnlag (brukes om løpere skal seedes i trekkingen). Legg inn Første startnummer og trykk Neste. Sjekk at startlisten blir riktig før den publiseres.

- 1 Arrangement
 - ... Lag nytt arrangement
 - ... Åpne et annet arrange
 - ... Bytt/Opprett ny dag
 - ... Egenskaper
- 2 Påmeldinger
 - ... Hent fra Sportsadmin
 - ... Importer XML deltagere
 - ... Importer fra EQ Timing
 - ... Hent fra Excel
 - ... Registrer klasser
 - ... Registrer deltagere
- 3 Før start
 - ... Fis rutiner
 - ... Trekke startliste
 - ... Brikketildeling
 - ... Skriv startliste
 - ... Skriv starterliste
 - ... Startliste til EQ Timing
 - ... Liste over ledige startnr
 - ... Pakkeliste startnr
 - ... Lisenssjekk
 - ... Tidsstasjoner/mellomti
 - ... Startklokkefil
- 4 Under arrangementet
 - ... Start tidtaking
 - ... Uoffisiell resultatliste
 - ... Ikke fullførte løpere
 - ... Feilliste
 - ... Endre starttider
 - ... Speaker
 - ... EQ Live
 - ... Slett tider
- 5 Etter arrangementet
- 6 Statistikk

Kjør brikketildeling, eventuelt legg inn leiebrikker direkte på utøver om det er få leiebrikker.

Skriv ut startlister og sjekk at den ser ok ut.

Skriv ut starterliste til starter.

Ta ut liste over Ledige startnummer til sekretariatet



Skriv ut pakkelliste for klubber

Ta ut fil til startklokke, bruk programmet

EmitESD2 for å sende startlisten til startklokken.

Velg Jaktstart/Intervall m/st.nr for å velge fil.

Etter at filen er overført Velg Pursuit på startklokken



Det finnes flere metoder å tildele leiebrikker.

Sette brikkenummer=startnummer. Benyttes ofte når de fleste vil leie brikke.

Tildel leiebrikke til dem som ikke har personlig brikke: Spesifiser hvilke leiebrikker du har og hvilke startnummer som skal ha brikker

Det er også mulig å lese inn startnummer,brikkenummer fra fil.

- 1 Arrangement
 - Lag nytt arrangement
 - Åpne et annet arrange
 - Bytt/Opprett ny dag
 - Egenskaper
- 2 Påmeldinger
 - Hent fra Sportsadmin
 - Importer XML deltager
 - Importer fra EQ Timing
 - Hent fra Excel
 - Registrer klasser
 - Registrer deltagere
- 3 Før start
 - Fis rutiner
 - Trekke startliste
 - Brikketildeling
 - Skriv startliste
 - Skriv starterliste
 - Startliste til EQ Timing
 - Liste over ledige startnr
 - Pakkliste startnr
 - Lisenssjekk
 - Tidsstasjoner/mellomti
 - Startklokkefil
- 4 Under arrangementet
 - Start tidtaking
 - Uoffisiell resultatliste
 - Ikke fullførte løpere
 - Feilliste
 - Endre starttider
 - Speaker
 - EQ Live
 - Slett tider
- 5 Etter arrangementet
- 6 Statistikk

Under arrangementet

Start tidtaking

Velg riktig port(programmet foreslår normalt riktig port)

Velg tidtakerenhet: 14 emiTag brikkeleser

Trykk neste

Velg tidstype Mål. Normalt benyttes Brikkelesertid.

(Om Brikketid skal benyttes må brikker nulles i startøyeblikket.)

Trykk neste.

Synkroniser klokken og sjekk stasjonsnummeret. Skal være 248 når det benyttes to looper. Om det benyttes en loop kan kode 90 benyttes.

Trykk neste og tidtaking bildet vil vises. Se neste side.

Tidtaking

Første side

Velg port
COM4 Emit USB TIMER

Velg tidtakerenhet
14 emiTag Brikkeleser

Velg oppsett
Velg et oppsett fra denne listen

Kontakttype
USB

Automatiske utskrifter
Velg skriver
Star TSP100 Cutter (TSP143)

Velg utskriftstype

- ☐ A4 ark Disk/Ukjente
- ☐ Thermo 80 mm Disk/Ukjente
- ☐ A4 papir Strekktider alle
- ☐ Thermo 80 mm Strekktider alle
- ☐ Seiko/EPR Strekktider alle
- ☐ Thermo 80 mm Tid i mål alle
- ☐ A4 etikett Tid i mål alle
- ☐ A4 diplom alle
- ☐ NOF etikett
- ☐ Thermo 80 mm Mål og mellomtider alle
- ☐ Poeng-o Thermo 80 mm
- ☐ Thermo 80 mm Mål og mellomtider m/beskriv.
- ☐ Thermo 80 mm Tilleggstid

Meldinger

Portinstillinger data>løp>resultat skriver

Avbryt Hjelp Manuelt Neste

Tidtaking

Første side Brikkeleser klokke

Emit Elite oppsett

Internklokken i brikkeleseren er nå:
14:06:55

Stasjonsnummeret til brikkeleseren
248

Dersom du ønsker å stille internklokken i brikkeleseren har du to valg

Sett likt med PC klokken
14:06:40

Ny fast starttid
10:00:00

ECB skriver oppsett
Two liner

ECB skjermoppsett
Time/E card time

Protokoll
7

Synkroniser

Overfør tid

Slett brikkeleserminne

Avslutt Hjelp Neste

Tidtaking

Første side

Emit Elite Oppsett

Avgi hvordan tider skal behandles

Tids type

- ☒ Mål
- ☐ Økende mellomtid
- ☐ Ihht klasseoppsett
- ☐ Ihht stasjonskode
- ☐ Fast mellomtid
- ☐ Set status som startet
- ☐ Oppdater starttiden
- ☐ Multi
- ☐ Emitag Sjekk

Tidstype
Klokke type
Brikkelesertid

ESD1
Ikke aktivert

Fotocellematch
Tidsgap for fotocelle
350

Avansert oppsett

- ☒ Skjul dobbeltkode
- ☒ Advarsel dersom tid før start
- ☒ Legg inn ukjente brikkenr i basen
- ☐ Ikke les samme brikkenr to ganger
- ☐ Overskriv like meldinger
- ☐ Spool radiotider også etter målgang
- ☐ Hent GPRS tider etter midnatt

Ved fast mellomtid angi stasjonskode
0

Ved ihht stasjonskode er mål 248 og 249. Ekstra målkode kan settes under data>løp
Alternativ målkode: 90
For avlesning av emitag bruk kodene

Kun til Log

Starttidsjekk Startspærre Mellomtidslimit
5 60 15

Int som mellomtid

- ☐ Onik rundetelling
- ☐ Utlesing
- ☒ Første målkode ved utlesning
- ☐ Spør på nytt etter tapt melding
- ☐ Sjekk mot online tid ved utlesning
- ☐ Negativtid sjekk ved nettotid
- ☒ Vis men ikke overskriv måltider

Avslutt Hjelp Neste

Tidtaking

LOG
 10

 MS
 Ukjent til Startnr (F4)
 Set finishtime
 Død brikke (F2)
 Oppfrisk løyper

Detalj | Feilhåndterer | Logfiler | Første side | Brikkeler klokke

ECU-HW1-SW5-V1
 Tider/Oppdaterte
 Sist lest
 Feil
 Ukjente løpere
 Heat start
 Starttidoppdatering fra startgrind

#	Startnr	Brikke	Navn	Klubb	Klasse	Tid	Status	Tid nr	Brikketid	Innkomsttid	Type	X	Diff		Ukjente brikker
															Koble


Hurtigkomando
 Hent alle for nr

COM4 14 emiTag Brikkeler 878100556


Ukjente brikker vil vises med grønt, godkjente tider vises uten farge.
 Se neste side hvordan looper bør legges ut.

eLine looper (sløyfer)

eLine loopene legges iht skisse:




• Enkeltloop




$\frac{1}{2} A$

Dobbelt loop kode 248



$A \quad \frac{1}{2} A \quad \frac{1}{2} A$

Start



Avstand mellom loopene er hastighetsavhengig.

Løp $A=1.0$ Langrenn $A=1.2$ Sykkel $A=2.0$

Enkeltloop: Når brikken sees 1 gang, Start: siste gang, Dobbelt: Mellom

Konseptet med dobbeltloop er at signalet to loopene slår hverandre i hjel akkurat midt i mellom loopene. Man får et skarpt skille som gir stor nøyaktighet.



Antennen plasseres en til to meter etter mållinjen og skal peke på skrå inn mot sporet slik at den dekker hele feltet.



Under løpet bør det sjekkes at brikkene blir registrert ved målgang, om den ikke registreres må det legges inn en manuell tid på den aktuelle løperen. Trykk på høyre mustast når cursor er i tidtakerbildet for å få opp en hurtig meny. Her er det mulig å rette opp en ukjent brikke eller legge inn tider manuelt. Under løpet kan det skrives ut resultater fra Vestre menyen eller fra snarveiene nederst på siden.

Etter løpet tas det ut offisielle resultater.

